

MODE COMMANDE

Se déplacer d'une ligne vers la gauche	← (h)
Se déplacer d'une ligne vers le bas	↓ (j)
Se déplacer d'une ligne vers le haut	↑ (k)
Se déplacer d'une ligne vers la droite	→ (l)
Se déplacer d'une page vers le haut	^b
Se déplacer d'une page vers le bas	^f
Se déplacer en fin de fichier	G
Supprimer le caractère courant	x
Remplacer une caractère (replace)	r <i>nouveau_caractère</i>
Couper la ligne courante (delete)	dd
Couper 3 lignes à partir de la ligne courante	3dd
Copier 1 ligne (yank)	yy
Copier 3 lignes	3yy
Coller sous la ligne courante (paste)	p
Recherche vers le bas du mot « chaîne »	/chaîne↵
Recherche vers le haut du mot « chaîne »	?chaîne↵
Occurrence suivante (next)	n
Occurrence suivante dans le sens opposé	N
Annulation de la dernière commande (undo)	u

Ociensa Technologies


Développement et Formation

www.ociensa.com

© 02/09/2006 Ociensa Technologies.

Editeur vi Les commandes de survie

i	insérer avant le curseur
a	ajouter après le curseur
o	ouvrir une ligne en dessous
I	Insérer en début de ligne
A	Ajouter en fin de ligne
O	Ouvrir une ligne au dessus



MODE EX (:commande)

Se déplacer en ligne 5	5↵	Se déplacer à la dernière ligne	\$↵
Sauvegarder (write)	w↵	Sauvegarder dans le fichier « fic »	w fic↵
Sauvegarder et quitter (write+quit)	wq↵		
	ou x↵		
Quitter (si modifications sauvegardées)	q↵	Quitter sans sauvegarder	q !↵
Substitution sur la ligne 2	2s/soleil/lune/[g]	(flag g : toutes les occurrences d'une ligne)	
Substitution de la ligne 1 à la dernière ligne (\$)	1,\$s/soleil/lune/[g]		
Liste des options de vi	set all		
Activer l'option n° de ligne	set number		
Activer l'option autoindentation	set autoindent	(reprise indentation ligne précédente)	
Activer l'option mode de travail	set showmode	(affichage du mode en bas de l'écran)	
Activer l'option correspondance de caractères	set showmatch	(correspondance des parenthèses, accolades)	
Désactiver une option	set nooption		

Editeur vi
 Les commandes
 de survie

Paramétrer les options de vi de manière permanente

1) Par variable d'environnement

Si votre shell de connexion est un ksh :	Si votre shell de connexion est un bash :
Ajouter dans le fichier \$HOME/.profile :	Ajouter dans le fichier \$HOME/.bash_profile :
EXINIT='set number autoindent showmatch showmode'	EXINIT='set number autoindent showmatch showmode'
export EXINIT	export EXINIT

OU

2) Par fichier de paramétrage

Sous Unix	Sous Linux
Créer un fichier \$HOME/.exrc :	Créer un fichier \$HOME/.vimrc :
\$ cat \$HOME/.exrc	\$ cat \$HOME/.vimrc
set number autoindent showmatch showmode	set number autoindent showmatch showmode

L'éditeur "vi" lit ce fichier à chaque fois qu'il est lancé.